

安装说明

1.1 硬件环境要求

(1) 硬件环境

最低配置：CPU：Core 2 Duo 或 Athlon X2，以上PC计算机、笔记本电脑

内存：512MB （系统打开文件的数量受内存限制）

显示器分辨率1024*768以上，16位以上彩色显示模式。

硬盘：40G剩余空间以上

最佳配置：相当P 4 2.0G以上PC计算机、笔记本电脑

内存：1GB（系统打开文件的数量受内存限制）

显示器分辨率设1024*768 以上，16位以上彩色显示模式。

硬盘：120G剩余空间以上

外围设备：A3打印机

局域网

扫描仪

(2) 软件环境

GIS平台：MapGIS 6.7（其它版本可能会引起系统运行不稳定）

操作系统：Microsoft Windows 2000/XP以上（在wista或64位操作系统下运行有时不稳定）

IE 7.0以上

ADO1.5

数据集：MS Excel 2000以上

MS Access 2000以上

MS SQL Server 2000以上（受用户版本限制）

Oracle 8及以上（受用户版本限制）（需要安装客户端）

1.2 系统安装



方法一：

- (1) 拷贝软件文件到用户计算机上。
- (2) 注册环境变量。

注册MAPGIS环境变量,让系统与MAPGIS系统挂接。

方法如下：

选择用户桌面“我的电脑”，点击鼠标右键弹出属性菜单，设置系统属性，增加环境变量，在系统变量path中加入用户已安装并且能正常运行的MAPGIS的路径。



前面的分号“;”不要丢了。路径应与用户安装mapgis67的路径一致。

方法二：直接将文件拷贝到 mapgis67\program 目录下。

1.3 系统注册

为了护用户的权益，本软件需要进行注册。用户将产品序列号传至开发者获得相应授权许可。

系统注册

本软件一个注册码只对应一台计算机。在新的机器上安装时，请将注册单位名称和产品序列号传至开发者注册。非授权用户在数据处理时会产生随机误差引起的责任本软件将不负责任。

Email: scwenhui@163.com QQ: 33107919 Mobile: 13808182587

产品序列号

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

系统授权信息

授权使用人

授权模块码

产品注册码

注册

试用

以后再说

获得许可的软件，可以获得开发者的技术支持。包括：

- (1) 技术培训
- (2) 数据处理过程的质量保障
- (3) 手机，QQ等在线技术支持
- (4) 获得相应的软件升级

1.4 环境设置

设置库文件及临时文件存放路径。

MAPGIS环境设置

数据源类型

☒ 单机数据源
 ☐ 网络数据源

网络数据源

配置数据源

缺省数据源:

客户端目录设置

工作目录:

E:\GEEEMS\临时文件夹

矢量字库目录:

☐ 使用TrueType字库?

C:\MAPGIS87\CLIB

系统库目录:

E:\GEEEMS\SLIB

系统临时目录:

E:\GEEEMS\临时文件夹

确定

取消

系统默认存放的数据、图形工程文件默认存放在“工作目录”中。如果用户要改变目录，重新启动程序后该目录才生效。