

## 如何在数据采集系统中创建扩展表

界面在图幅 PRB 库里面，打开“地质填图数据操作”，打开“PRB 扩展属性表模板设计”，出现“创建安卓数据库”界面，点击最左面的“■ 增”，图层就是默认的那个 GROUTE.LM，表名就拼音首字母嘛，表别名就是表的汉字名，表类型可以自己添加，也可以选择其他表格的表类型。

### 增加字段：

点击右边的“≡增”（五道横线，下同），字段名称拼音首字母，字段别名为汉字名称，确定。

如需增加字典的，在下面字典类型里面选择“单选或者多选”，（个人建议多选较好用）。

字典下面的多媒体就是需要添加照片的就勾选（上次给他们提这个地方可以打方向的，不知道最新版的有没有增加这个功能，你自己看一下，需不需要勾选一个电子罗盘和多媒体，看看能不实现照片可以打方向）

字典下面时间一般调查时间需要勾选这个，水井的成井时间都需要勾选这个，到时可以插入当天的时间。

字典下面的文件目前感觉没啥用处，你觉得有用的着的话可以勾一下。

字典编辑每个选项后按 ENTER（这个以前是周工说的，我也不知道到底有没有影响，就按一下，也不麻烦）。

素描类型，这个应该用不到，因为我们在野外不用掌机画这个，我们表格一般叫剖面平面图，在这个里面可以字典类型下面勾选多媒体，拍照替换可以。

### 特殊字段：






经度：LONGITUDE；纬度：LATITUDE；高程：ALTITUDE；图幅号：MAPCODE；横坐标：XX；纵坐标：YY；地质点号：GPCODE

（这些特殊的自动生成的，应该是必须用这些的吧！！上次我没用这个，用的是拼音首字母，好像经纬度和高程是不行的，不然你试试也行）

全部编辑完后（字段和字典），点击“存”，保存后，关闭 pRB 设计界面，打开左上角“文件”，下面有个“备份系统库（字典库等）”，保存到一个地方，里面有个文件夹叫“AoRGMap”，可以把里面的两个文件夹复制到掌机上面，替换掉掌机里面的字典库，然后设计路线，把路线放到掌机里面，就会有的！！没有的

话可能哪里出问题了!! 再看看。。也有可能编辑的字典不在“备份系统库里面”，在其他的地方，找到放到掌机里面也行。

保存后“PRB 扩展表设计”后，在图幅号文件夹里面有个“DataExt.prb”类型的文件，把这个文件拷到别人的电脑上面，放到同样的位置后，点开”PRB 扩展表设计”看看有没有，有的话可以使用，没有的（应该不会没有）那就再看看呗!!!!

“  ”可以把下面的扩展表拉到上面来，“  ”把下面的字段拉到上面来，“ 插”就是插入一个字段，“改”就是修改某个字段，“删”就是删除。

字典编辑好了以后，除非要去修改，不然不要再点开字典了，点开的话，字典是空的，保存了，字典库里面就是空的。

软件 QQ 群里面有新发的软件和 APP，需要的话可以安装新的版本!!

就想这么多，其他的有遇到的再说吧!! 字表个人感觉用不到，如果需要用的话，就跟扩展表增加一样，就是勾选要创建为字表，增加，编辑，修改，字典库编辑同上，编辑好后，在其他表格需要增加子表的字段上双击，“外挂按钮设置”中勾选字表，下拉菜单中选择刚刚编辑的字表确定，保存